


# メールアプリの設定

## Windows 8

Windows 8のスタート画面には「メール」と書かれたタイルがあります。クリック(タップ)するとWindows 8アプリ版のメール(以下、メールアプリ)が起動し、メールを送受信できます。

※メールアプリは、OutlookやOutlook Express、Windows Liveメールに代わるものではありません。メールアプリは、Outlook.comやGmailなどのWebメール、およびマイクロソフトのメールサーバソフトであるExchangeを利用するためのアプリで、従来のメールソフトで受信していた一般プロバイダのメールを直接受信できません。


※2012年10月29日現在、メールアプリにてWebMailの受信は可能ですが、送信ができない状態となっています。



## メールアプリの追加可能アカウント

一般的なメーラーと異なり、メールアプリで利用可能なアカウントは、以下に限定されています。

1. Windows Live Hotmail (hotmail.co.jp、Live.com、msn.com)
2. Outlook.com (Exchange, Office 365アカウント)
3. Gmail
4. その他のアカウント (IMAP 対応アカウント)
5. Yahoo!メール (IMAP アカウント)



初期設定で設定可能なのは、Outlook.com (Hotmail) の「Microsoft アカウント」(旧 Windows Live アカウント) を利用したメールサービスのみです。この「Microsoft アカウント」の設定が完了しない限り、他のアカウントの設定は行えません。

# メールアプリで、WebMailを受信する設定

※2012年10月29日現在、メールアプリからWebMailへの送信はできません。  
以下の設定は、メール受信のみとご了承の上で行ってください。

- 1 メールアプリ画面を表示した状態で、チャームを表示し、[設定]をタップ(クリック)します。

## チャームの表示

タッチ操作: 画面の右端から真中に向かってスワイプ(エッジスワイプ)

キーボード操作: [Windows] キー+[C]

マウス操作: 画面の右下か右上の角にマウスを当てる



- 2 [アカウント]をタップ(クリック)します。



- 3 [アカウントの追加]をタップ(クリック)します。



- 4 「その他のアカウント」をタップ(クリック)します。



- 5 メールアドレスとパスワードを入力する欄が表示されますので、パスワードの入力欄の下にある [詳細を表示] 等をクリックします。

その他 アカウントの追加

その他 アカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

パスワード

**詳細を表示**

接続 キャンセル

- 6 その他 アカウントの追加にて、「メールアドレス」、「ユーザー名」、「パスワード」を入力します。

「受信 (IMAP) メールサーバー」には、先頭に「imap.」を付けた「お客様のEメール受信サーバ」を入力し、「ポート番号」は「143」を入力します。

「受信 (SMTP) メールサーバー」には「お客様のEメール送信サーバ」を入力し、「ポート番号」には「587」を入力します。

※これらのお客様情報は、webMailの個人設定「メールソフト設定」にて確認することができます。

その他 アカウントの追加

その他 アカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

ユーザー名

パスワード

受信 (IMAP) メール サーバー

ポート

143

送信 (SMTP) メール サーバー

ポート

587

受信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは認証が必要

メールを送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

詳細を表示しない

接続 キャンセル

- 7 設定が完了すると、追加アカウントの受信トレイが開き、(初期設定では)2週間以内に受信したメールが表示されます。

なお、2012年10月29日現在、メールアプリにてWebMailの受信は可能ですが、送信ができない状態となっています。